



グリポートと CIMPHONY Plusを用いた 遠隔臨場

グリポートとCIMPHONY Plusを用いた
遠隔臨場を行う操作を説明します。

目次

1. 準備	1
1-1 アカウントを登録する	1
1-2 現場に招待する	4
1-3 機器を設定する	6
2. GリポートとCIMPHONY Plusによる遠隔臨場	9
2-1 CIMPHONY Plusにログインする	9
2-2 現場に入る	10
2-3 機器に接続する	11
3. 映像の取り込み	12
3-1 映像の取り込み	12

1

準備

GRポートとCIMPHONY Plusを用いた遠隔臨場を行うための準備について説明します。
ここでは、発注者・受注者が登録したアカウントを現場に招待して、機器を設定します。

1-1 アカウントを登録する

遠隔臨場を行う発注者・受注者の方に、CIMPHONY Plusのアカウントを登録していただけます。


- 1 ログイン画面
(<https://cimphonyplus.fukuicompu.co.jp/fccloud/>)
で、[アカウントを作成する]をクリックします。

- 2 [CIMPHONY Plus アカウント] をクリック
します。


ログイン画面は、[福井コンピュータ
ホームページ] - [製品・サービス] -
[CIMPHONY Plus] - [ログイン]
から開くこともできます。




- 3 メールアドレスを入力します。
- 4 [メール送信] をクリックします。
入力したメールアドレスに
「[CIMPHONY Plus] アカウント仮登録の
お知らせ」が送信されます。



5 記載されている URL にアクセスします。



6 [個人情報の取り扱いについて同意します。] をクリックします。



チェックを押せない場合は、[送信していただく個人情報について] を最後まで読む（一番下までスクロールする）と有効になります。

7 アカウント情報を入力します。

(*は入力必須項目です。)


8 [登録] をクリックします。

登録が完了し、入力したメールアドレスに「[CIMPHONY Plus] アカウント登録完了のお知らせ」が送信されます。


登録できる写真ファイルの拡張子は、「gif」「jpg」「jpeg」「png」「bmp」です。

[パスワード] は8文字以上20文字以内の英数字を混在させた半角英数字を入力してください。

[はじめてみましょう!] をクリックすると、CIMPHONY Plusにログインします。



記載されているURLにアクセスすると、ログイン画面が表示されます。



1-2 現場に招待する

発注者・受注者のアカウントを現場に招待します。

- 1 参加者を招待（追加）する現場をクリックします。



- 2 [詳細] をクリックします。
現場情報が表示されます。



- 3 [参加者] タブを選択します。

- 4 [追加] をクリックします。

現場を作成した人と契約者は自動で追加されます。



- 5 検索条件を設定して、ユーザーを検索します。
- 6 招待するユーザーをクリックして、[追加予定者リスト] に追加します。
※ [追加予定者リスト] に複数追加すると、一括で招待できます。
- 7 [追加予定者リスト] で権限を設定します。
- 8 [招待メール送信] をクリックします。

参加者一覧に追加され、招待された人に招待メールが送信されます。

※記載されている URL にアクセスしてログインすると、招待された現場が表示されます。

※招待した人にも確認メールが送信されます。

5 メールアドレスから検索

他の現場の参加者から検索

グループから検索

CSVから取り込み

全選択

氏名	会社名	権限
福井 次郎	福井コンピュータ株式会社	作成者

[×] をクリックすると、[追加予定者リスト] から削除されます。

権限は [所有者] [作成者] [参照者] から選択します。

招待メールの件名とメッセージを入力することもできます。メールの内容は [プレビュー] で確認できます。

招待メール件名: [CIMPHONY Plus]現場招待のお知らせ

招待メッセージ

プレビュー 招待メール送信

【メールアドレスから検索】

メールアドレスを入力して [検索] をクリックすると、一致するユーザーが一覧に表示されます。
※アカウント登録済みのユーザーが対象です。

【他の現場の参加者から検索】

リストから [参加中の全ての現場]、または現場を選択して [検索] をクリックすると、該当する現場に参加しているユーザーが一覧に表示されます。

【グループから検索】

リストから [参加中の全てのグループ]、またはグループを選択して [検索] をクリックすると、該当するグループに参加しているユーザーが一覧に表示されます。

※招待中のユーザーは表示されません。

【CSVから取り込み】

選択時に表示されるサンプルCSVをダウンロードしてメールアドレスと権限を入力後、CSVファイルを枠内にドラッグ&ドロップ、または [クリックしてファイル参照] でCSVファイルを選択すると、[追加予定者リスト] に一括追加されます。

※以下のユーザーは追加できません。

- ・メールアドレスに誤りがある
- ・既に追加されている
- ・アカウントが登録されていない
- ・サンプルCSVの形式に沿っていない

現場情報

現場 参加者 休止

+追加 編集

氏名	会社名	権限
福井 太郎	福井コンピュータ株式会社	所有者
福井 次郎	福井コンピュータ株式会社	作成者

この現場から退出

1-3 機器を設定する

機器を設定します。

エコモットからの出荷（納品）にある設定完了通知書をお手元に準備し「連携ID」を控えてください。




URL	https://.....
ログインID	ABCabc12
連携ID	ABCDEFabcdf123456
ログインPW	XYZxyz12345

① 現場ビューアで「遠隔臨場」をクリックします。



② 「追加」をクリックします。



3 [機器タイプ] [メーカー] を選択します。

4 [次へ] をクリックします。

機器追加

機器タイプ選択 > 機器認証 > 詳細入力 > 確認と保存 表示設定

機器のタイプとメーカーを選択してください。

3 機器タイプ* ウェアラブルカメラ

メーカー* エコモット

4 次へ

5 [連携コード] (接続する機器の連携 ID) を入力します。

※認証方法は、接続機器により異なる場合があります。

6 [認証] をクリックします。

7 [次へ] をクリックします。

機器追加

機器タイプ選択 > 機器認証 > 詳細入力 > 確認と保存 表示設定

機器の認証に必要な情報を入力後、認証ボタンを押して下さい。

5 連携コード

6 認証

7 次へ

戻る

8 [機器名称] [備考] を入力します。
(*は入力必須項目です。)

9 [次へ] をクリックします。

機器追加

機器タイプ選択 > 機器認証 > 詳細入力 > 確認と保存 表示設定

機器の詳細情報を入力してください。

8 機器名称* カメラ1

備考

9 次へ

戻る

- ⑩ [保存] をクリックします。
機器情報が登録されます。

機器追加

機器タイプ選択 > 機器認証 > 詳細入力 > 確認と保存

入力内容を確認して保存してください。

機器タイプ	ウェアラブルカメラ
メーカー	エコモット

連携コード *****

機器名称	カメラ1
備考	

戻る

10 保存

機器管理

機器名称 ↓↑

カメラ1

接続 取込

10 終了

遠隔臨場 座標 入力

+ 追加 編集 削除

遠隔臨場を終了する場合は、
[終了] または [遠隔臨場] を
クリックしてください。

2

Gレポートと CIMPHONY Plus による遠隔臨場

GレポートとCIMPHONY Plusによる遠隔臨場の操作を説明します。
ここでは、CIMPHONY Plusにログインして現場に入り、機器を接続します。

2-1 CIMPHONY Plusにログインする


CIMPHONY Plusにログインします。

- ① ログイン画面
(<https://cimphonyplus.fukuicompu.co.jp/fccloud/>)
でメールアドレスとパスワードを入力します。

- ② [ログイン] をクリックします。
現場管理画面が表示されます。

パスワードを30分以内に5回連続で間違えると、アカウントがロックされます。
注意して入力してください。


 をクリックすると、入力中のパスワードを
確認できます。



FCアカウントでログインする場合は、
ヘルプ「CIMPHONY Plusにログインする」を
参照してください。

[ログイン状態を保持する] をオンにすると、
24時間経過するかログアウトするまで
同一ブラウザでのログイン操作を省略します。
不特定多数が利用するPCではオフにして
ください。


ログイン画面は、[福井コンピュータ
ホームページ] - [製品・サービス] -
[CIMPHONY Plus] - [ログイン]
から開くこともできます。



2-2 現場に入る

招待されている現場に入ります。

① 現場をクリックします。



② [現場に入る] をクリックします。

現場トップページが表示されます。

※現場トップページ（現場に入る時に表示する画面）は、現場管理の「一覧設定」で設定できます。

詳細は、ヘルプ「現場管理画面の説明」を参照してください。



③ [現場ビューア] を選択して、現場ビューアを表示します。



2-3 機器に接続する

CIMPHONY Plusから機器に接続します。

- 1 [遠隔臨場] をクリックします。



- 2 接続する機器の [接続] をクリックします。



- 3 [はい] をクリックします。

Gレポートのサイトが起動しますので、
遠隔臨場を実施します。



3

映像の取り込み

遠隔臨場で録画したデータをCIMPHONY Plusに取り込んで閲覧する操作を説明します。

3-1 映像の取り込み

遠隔臨場で録画したデータをCIMPHONY Plusに取り込みます。


- 1 ファイルを取り込む機器の「取込」をクリックします。




- 2 取り込む録画ファイルの「取込」をクリックします。



- 3 「更新」をクリックして、「取込状況」を確認します。



4 取り込み後、[×] をクリックします。



5 [ファイル管理] を選択します。

6 機器フォルダーを選択して、ファイルを選択します。

7 ファイル情報の [ビューア] をクリックします。
動画ビューアで映像を確認します。

